

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE TRONCAL EN ASTERISK

Para utilizar una troncal sip en un servidor Asterisk se requiere:

1. Crear la troncal en el archivo sip.conf

```
[general]
srvlookup=yes
```

```
[Colvoz]
host=sip.colvoz.com
type=peer
username=NoCuenta
secret>Password
fromuser=NoCuenta
disallow=all
allow=g729
allow=alaw
allow=ulaw
directmedia=no
context=colvoz-in
dtmfmode=RFC2833
insecure=port,invite
nat=force_rport,comedia
qualify=yes
```

2. Realizar el respectivo registro, en la sección general del archivo sip.conf

```
register=>NoCuenta:Password@sip.colvoz.com:5060/NoCuenta
```

3. Definir la marcación respectiva en el archivo extensions.conf para que las llamadas salgan a través de la troncal:

```
Exten => _3XXXXXXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@Colvoz,45,tT)
Exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@Colvoz,45,tT)
```