


CONFIGURACIÓN DEL SOFTPHONE MICROSIP EN WINDOWS

MicroSIP es un softphone portable para ordenadores Windows de carga muy rápida y muy ligero. Es compatible con SIP por lo que se puede utilizar con los principales operadores de telefonía IP.

A continuación, te explicamos sus principales ventajas y cómo ponerlo en marcha con tu cuenta de telefonía IP.



Ventajas:

Carga muy rápido: ocupa muy poco espacio y recursos.
Permite transferencia de llamadas.
Es gratuito.

MicroSIP es un softphone muy ligero que se carga súper rápido y ocupa muy pocos recursos. Por estas condiciones lo recomendamos a usuarios que utilizan ordenadores algo antiguos o que están constantemente empleando casi la totalidad de los recursos.


CONFIGURACIÓN MICROSIP SOFTPHONE

Configurar la cuenta de Colvoz en MicroSIP es muy sencillo. Para ello necesitarás los datos de tu línea sip. Y tener instalado MicroSIP. Accede al siguiente enlace para descargar MicroSIP.

<https://www.microsip.org/downloads>


Una vez descargado e instalado se te abrirá de forma automática la pantalla en la que se deben introducir los datos de tu cuenta SIP.

Rellénala tal y como aparece en la imagen con tus propios datos:



The image shows a dialog box titled "Cuenta" with a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields and checkboxes for configuring a SIP account. The fields are: "Nombre de cuenta" (COLVOZ), "Servidor SIP" (ter.colvoz.es), "Proxy SIP" (empty), "Usuario*" (XXXXXXXX), "Dominio*" (ter.colvoz.es), "Ident. usu. autoriz." (XXXXXXXX), "Contraseña" (masked with dots), "Tu Nombre" (Tu Nombre), "num. Buzon de Voz" (empty), "Comunicacion Cifrada" (Desactivado), "Transporte" (UDP), and "Direccion Publica" (Automático). There are also checkboxes for "Publicar Presencia" (checked), "ICE", "Permitir Reescritura IP", and "Desactivar Temporiz. de Sesion". At the bottom, there are three buttons: "Borrar cuenta", "Guardar", and "Cancelar".

Nombre de cuenta	COLVOZ	
Servidor SIP	ter.colvoz.es	?
Proxy SIP		?
Usuario *	XXXXXXXX	?
Dominio *	ter.colvoz.es	?
Ident. usu. autoriz.	XXXXXXXX	?
Contraseña	●●●●●●●●●●	?
	Mostrar Contraseña	
Tu Nombre	Tu Nombre	?
num. Buzon de Voz		?
Comunicacion Cifrada	Desactivado	?
Transporte	UDP	?
Direccion Publica	Automático	?
	<input checked="" type="checkbox"/> Publicar Presencia	?
	<input type="checkbox"/> ICE	?
	<input type="checkbox"/> Permitir Reescritura IP	?
	<input type="checkbox"/> Desactivar Temporiz. de Sesion	?
	Borrar cuenta	
	Guardar	Cancelar



1. **Nombre de cuenta.** En este apartado puedes escribir el nombre que quieras, es un nombre identificativo por si añades más cuentas en MicroSIP
2. **Servidor SIP.** Es el servidor de tu proveedor de telefonía IP: ter.colvoz.es
3. **Usuario.** Es el número de la línea SIP.
4. **Dominio.** Es lo mismo que el servidor sip: ter.colvoz.es
5. **Ident. usu. autoriz.** Es lo mismo que usuario, el número de la línea SIP.
6. **Tu Nombre.** Puedes escribir lo que quieras.
7. **num. Buzón de Voz.** Es el número que tienes que marcar con tu operador VoIP para contactar con tu buzón de voz.
8. **Comunicación cifrada.** Desactivado
9. **Transporte.** Por defecto recomendamos UDP porque funciona bien con la mayoría de routers. En caso de problemas de registro/audio tendrás que cambiarlo a TCP.